

MC50X固件升级

微果草

工具


- MC35XHelper配置软件
- Type-C USB线
- 采集器

准备工作

- 需要在PC上安装有采集器的USB驱动

更新-1

- 保持采集器关机状态，连接USB线到PC机USB口
1. 打开配置软件，菜单“设备”->“固件更新”，启动更新程序
 2. 点击【选择...】按钮，选择程序文件(.bin)
 3. 点击【连接】按钮，搜索采集器



更新-2

- 4.启动采集器，采集器搜索成功，软件提示操作成功
- 5.点击【下载】按钮，开始下载新固件
- 6.开始下载新固件，不要关闭采集器电源或拔掉USB线
- 7.更新成功，采集器将自动重启。

